□置参考

所有□置参数的完整指南

架构概述

OmniMessage SMPP □关是一个 无状态协议前端，用于将 SMPP 消息转换为 OmniMessage 格式，反之亦然。所有业务逻辑、路由决策和消息存储均由 OmniMessage Core 处理 - □关仅仅：

1. 接收 来自运营商和客户端的 SMPP PDU
2. 通过 **REST API** 将其转换为 OmniMessage 格式
3. 轮询 OmniMessage 以获取要发送的消息
4. 发送 SMPP PDU 到运营商
5. 将 交付状态报告回 OmniMessage

这与其他 OmniMessage 前端（Diameter、MAP、IMS）的工作方式相同 - 它们都是无状态协议转换器，委托给 OmniMessage Core。

□置文件位置

`/opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs`

重要：更改配置后，请重启□关：

```
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

□置结构

配置文件使用 Elixir 语法。基本结构：

```
import Config

# □局设置
config :omnimessage_smpp,
  setting_name: value

# SMPP 绑定
config :omnimessage_smpp, :binds, [
  %{
    name: "bind_name",
    # ... 绑定设置
  }
]
```

全局设置

API_BASE_URL

OmniMessage Core 平台 URL

```
config :omnimessage_smpp,
  api_base_url: "https://omnimessage-core.example.com:8443"
```

参数	类型	必需	默认
`api_base_url`	字符串 (URL)	是	-

目的: OmniMessage Core 平台的 URL。□关通过 REST API 与 OmniMessage 进行所有消息处理的通信:

- 提交消息: 将接收到的 SMPP 消息发送到 OmniMessage 进行处理
- 检索消息: 轮询目标为 SMPP 运营商的消息
- 报告交付状态: 将消息交付状态更新回 OmniMessage
- 系统健康: 定期健康检查

关键: 这是□关获取所有“智能”的地方。OmniMessage 处理:

- ✓ 消息验证和格式检查
- ✓ 路由决策（使用哪个运营商）
- ✓ 限速和节流
- ✓ 号码验证
- ✓ 消息存储和持久性
- ✓ 交付重试逻辑
- ✓ 状态跟踪

□关仅仅是将 SMPP ↔ OmniMessage 格式进行转换。

示例：

```
# 使用 IP 的 HTTPS
api_base_url: "https://192.168.1.100:8443"

# 使用主机名的 HTTPS
api_base_url: "https://omnimessage-core.company.com:8443"

# HTTP（不推荐用于生产）
api_base_url: "http://192.168.1.100:8080"
```

网络要求：

- □关必须能够访问 OmniMessage Core
- 在生产环境中使用 HTTPS（配置 `verify_ssl_peer`）
- 防火墙必须允许指定端口的出站 HTTPS

OAM/管理 API 端口（`api_ex`）

网关自身 **OAM/管理 API** 的端口

□关通过 `api_ex` 提供其自身 OAM/管理 API（`/status`，`/smpp/client_peers`，`/smpp/server_peers`，`/smpp/binds`，`/smpp/summary`），默认值为 `8443`（`config/config.exs`）。这是□关托管的服务器 - 与 `api_base_url` 不同，后者是□关在 OmniMessage Core 上调用的客户端端点。

不要混淆这两者：

设置	方向	默认	意义
`api_base_url`	关 → Core (客户端)	`...:8443`	关发送/轮询消息的地方
`api_ex` `port`	关 (服务器)	`8443`	关自身 OAM API 监听的地方

与 **OmniMessage Core** 的共址: OmniMessage Core 也在 `api_ex` 端口 `8443` 上托管其存储/消息 API。当 SMPP 关在与 Core 相同的主机上运行时，两个都默认为 `8443`，只能有一个绑定 - 另一个会因 `:eaddrinuse` 崩溃循环（而 `/api/messages` 请求会命中错误的服务，返回 404）。

要修复此问题，请编辑 `config/runtime.exs`（部署到 `/etc/omnimessage_smpp/runtime.exs`）并取消注释 `api_ex` 覆盖，设置一个空闲端口，以便关的 OAM API 移出 Core 的端口。`api_base_url` 仍然指向 Core 的 `8443`：

```
# Core 拥有 :8443 用于存储 API; 将网关的 OAM API 移至 :8444
config :api_ex,
  api:
    Application.get_env(:api_ex, :api, %{})
    |> Map.put(:port, 8444)
    |> Map.put(:listen_ip, "0.0.0.0")
```

如果覆盖保持注释状态，端口默认为 `8443`。独立关（Core 在不同主机上）无需更改。

SMPP_POLL_INTERVAL

队列检查频率（毫秒）

```
config :omnimessage_smpp,
  smpp_poll_interval: 100
```

参数	类型	必需	默认
`smpp_poll_interval`	整数	否	100

目的：每个客户端检查消息队列的频率（以毫秒为单位）。

指南:

- 高流量 **(>100 TPS)**: 100-500ms
- 中等流量 **(10-100 TPS)**: 500-1000ms
- 低流量 **(<10 TPS)**: 1000-2000ms

环境变量: `SMPP_POLL_INTERVAL`

VERIFY_SSL_PEER

SSL 证书验证

```
config :omnimessage_smpp,
  verify_ssl_peer: false
```

参数	类型	必需	默认
`verify_ssl_peer`	布尔值	否	false

目的: 在连接到后端 API 时是���验证 SSL 证书。

值:

- `true`: 验证证书（生产环境中使用有效证书）
- `false`: 跳过验证（自签名证书，测试）

环境变量: `VERIFY_SSL_PEER`

SMSC_NAME

网关注册标识符

```
config :omnimessage_smpp,
  smsc_name: "smpp_gateway"
```

参数	类型	必需	默认
`smsc_name`	字符串	否	"smpp_gateway"

目的：在消息队列后端中标识此□关实例。

环境变量：`SMSC_NAME`

SMPP 客户端绑定□置

客户端绑定是 出站连接，其中□关充当 **ESME**（客户端），连接到运营商 **SMSC** 服务器。在此模式下，□关发起连接以通过外部运营商发送和接收消息。

完整客户端绑定示例

```
config :omnimessage_smpp, :binds, [
  %{
    # 此连接的唯一标识符
    name: "vodafone_uk",

    # 连接模式
    mode: :client,

    # SMPP 绑定类型
    bind_type: :transceiver,

    # 运营商 SMPP 服务器地址
    host: "smpp.vodafone.co.uk",
    port: 2775,

    # 固定出站连接的本地源地址/端口（可选，
    # 如果运营商按源 IP/端口进行白名单设置，则设置此项）
    bind_source_ip: "10.20.30.40",
    bind_source_port: 5000,

    # ��份验证凭据
    system_id: "your_username",
    password: "your_password",

    # SMPP 协议字段（可选，如果运营商要求则设置）
    system_type: "",
    addr_ton: 0,
    addr_npi: 0,
    address_range: "",

    # 限速
    tps_limit: 100,

    # 共享队列名称（可选，默认为绑定名称）。在多个绑定上设置相同的
    # 值以使它们从一个公共队列中排出。
    queue: "vodafone_uk",

    # 队列检查频率
    queue_check_frequency: 1000,

    # 保持连接间隔（秒，0 表示禁用）
```

```
    enquire_link_interval: 60,

    # 消息缓存（可选）
    cache_enabled: false,
    cache_max_size: 10000,
    cache_retry_interval: 60
  }
]
```

客户端绑定参数

name

唯一连接标识符

类型	必需	示例
字符串	是	`"vodafone_uk"`

目的：唯一标识此 SMPP 连接。

- 用于日志和指标
- 在所有绑定中必须唯一
- 使用描述性名称（运营商、区域、目的）

命名约定：

- `carrier_region`：`"vodafone_uk"`，`"att_us"`
- `purpose_number`：`"marketing_1"`，`"alerts_primary"`

mode

连接类型

类型	必需	值
原子	是	`:client`

□□□

port

SMPP 服务器端口

类型	必需	默认	范围
整数	是	2775	1-65535

目的: SMPP 连接的 TCP 端口。

标准端口: 2775

示例:

```
port: 2775  # 标准
port: 3000  # 自定义
```

bind_source_ip

出站连接的本地源 IP

类型	必需	默认	示例
字符	否	(操作系统默认)	`"10.20.30.40"`

目的: 固定用于出站 TCP 连接到运营商的本地源 IP 地址。当运营商按源 IP 白名单设置连接且关主机有多个地址时，请设置此项。无效地址将被记录并忽略（操作系统选择源 IP）。

注意: 这是一个仅配置字段（从 `:binds` 应用程序配置中读取）；无法通过 Web UI / Mnesia 存储进行编辑。

bind_source_port

出站连接的本地源端口

类型	必需	默认	范围
整数	否	(临时)	1-65535

目的：固定用于出站 TCP 连接的本地源端口。当运营商按源 IP 和 端口进行白名单设置时，请设置此项。套接字使用 `SO_REUSEADDR` 打开，因此固定端口可以在重新连接时立即重新绑定（而不是在先前套接字处于 `TIME_WAIT` 状态时因 `:eaddrinuse` 失败）。

注意：与 `bind_source_ip` 类似，这是一个仅配置字段，无法通过 Web UI 进行编辑。

system_id

身份验证用户名

类型	必需	示例
字符串	是	`"company_user"`

目的：运营商提供的用于身份验证的用户名。

安全性：保护此凭据 - 存储在配置文件中。

password

身份验���密码

类型	必需	示例
字符串	是	`"secret_password"`

目的：运营商提供的用于身份验证的密码。

安全性：

- 保护此凭据
- 使用强密码
- 定期轮换

tps_limit

每秒事务限制

类型	必需	默认	范围
整数	是	100	1-10000

目的：通过此连接发送的最大消息数。

指南：

- 设置为运营商最大值的 70-80%
- 防止限速/断开连接
- 为交付回执留出余地

示例：

```
tps_limit: 10    # 低流量
tps_limit: 50    # 中等流量
tps_limit: 100   # 高流量（最常见）
tps_limit: 1000  # 非常高的流量
```

计算：

```
如果运营商最大 = 100 TPS
设置 tps_limit = 70-80
留出 20-30 TPS 的余地
```

queue

共享队列名称

类型	必需	默认	示例
字符串	否	绑定 `name`	`"sinch.smpp"`

目的：此绑定从后端排出的队列。默认为绑定自身的 `name`，因此每个绑定排出自己的队列。在多个绑定上设置相同的 `queue` 值以使它们都从一个共享队列中排出 - 例如，两个 Sinch 连接都排出 `"sinch.smpp"` 以进行负载共享/冗余。

示例：

```
# 两个绑定共享一个队列
%{name: "sinch_1", queue: "sinch.smpp", ...}
%{name: "sinch_2", queue: "sinch.smpp", ...}
```

queue_check_frequency

消息队列轮询间隔（毫秒）

类型	必需	默认	范围
整数	是	1000	100-10000

目的：多长时间检查后端以获取要发送的新消息。

指南：

- 高流量 **(>100 TPS)**: 500-1000ms
- 中等流量 **(10-100 TPS)**: 1000-2000ms
- 低流量 **(<10 TPS)**: 2000-5000ms

权衡：

- 较低的值 = 更快的消息提取，更多的 API 负载
- 较高的值 = 较慢的提取，较少的 API 负载

enquire_link_interval

SMPP 保持连接间隔（秒）

类型	必需	默认	范围
整数	否	60	0-3600

目的：多长时间（以秒为单位）发送 SMPP enquire_link PDU 以验证连接是否仍然有效。远程服务器以 enquire_link_resp 响应。

指南：

- 默认（**60**）：适合大多数运营商
- 较低值（**15-30**）：更快的故障检测，更多流量
- 较高值（**120-300**）：较少的开销，较慢的故障检测
- **0**：完全禁用 enquire_link（不推荐）

示例：

```
enquire_link_interval: 60    # 标准(1分钟)
enquire_link_interval: 30    # 激进的保持连接
enquire_link_interval: 0     # 禁用
```

system_type

SMPP 系统类型标识符

类型	必需	默认	示例
字符串	否	`""`	`"OTP"`

目的：在绑定期间发送的 SMPP 协议字段。一些运营商要求特定值。除非运营商指定，否则保持为空。

addr_ton

号码类型的地址

类型	必需	默认	范围
整数	否	0	0-6

目的：在绑定请求中指定的 SMPP 协议字段，指示使用的号码类型。

常见值：

- `0` - 未知
- `1` - 国际
- `2` - 国内
- `5` - 字母数字

根据运营商的要求进行设置。

addr_npi

地址编号计划指示符

类型	必需	默认	范围
整数	否	0	0-18

目的：在绑定请求中指定的 SMPP 协议字段，指示编号计划。

常见值：

- `0` - 未知
- `1` - ISDN/E.164
- `3` - 数据/X.121
- `9` - 私有

根据运营商的要求进行设置。

address_range

绑定的地址范围

类型	必需	默认	示例
字符串	否	`""`	`"614*"`

目的：在绑定中指定的 SMPP ��议字段，指示此绑定处理的地址范围。某些运营商使用此字段来过滤哪些消息被传递到此连接。除非运营商指定值，否则保持为空。

enabled

对等体启用状态

类型	必需	默认
布尔值	否	`true`

目的：控制此对等体是否处于活动状态。禁用的对等体保留在配置中，但不建立连接。对于暂时将连接下线而不删除其配置非常有用。

cache_enabled

启用本地消息缓存

类型	必需	默认
布尔值	否	`false`

目的：启用时，如果后端 API 无法访问，则本地缓存传入消息，随后在恢复连接时自动交付。有关详细信息，请参见 MESSAGE_CACHE.md。

cache_max_size

最大缓存消息数

类型	必需	默认	范围
整数	否	10000	1-1000000

目的：每个绑定的最大缓存消息数。当达到限制时，最旧的消息将被驱逐（FIFO）。仅在 `cache_enabled` 为 `true` 时适用。

cache_retry_interval

基本重试间隔（秒）

类型	必需	默认
整数	否	60

目的：在重试交付缓存消息之前���基本间隔（以秒为单位）。结合指数退避（重试 0：60s，重试 1：120s，重试 2：240s，等等）。仅在 `cache_enabled` 为 `true` 时适用。

Web UI 示例:

SMPP 服务器绑定□置

服务器绑定定义 入站连接，其中□关充当 **SMSC**（服务器），接受来自外部 **ESME**（客户端）的连接。在此模式下，合作伙伴系统连接到□关以发送和接收消息。

完整服务器绑定示例

```
config :omnimessage_smpp, :server_binds, [
  %{
    # 此客户端的唯一标识符
    name: "partner_acme",

    # 客户端预期的凭据
    system_id: "acme_corp",
    password: "acme_secret",

    # 允许的绑定类型
    allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver, :transceiver],

    # IP 限制
    ip_whitelist: ["192.168.1.0/24", "10.50.1.100"],

    # 源地址限制（空 = 允许所有）
    source_address_whitelist: [],

    # 限速
    tps_limit: 50,

    # 队列检查频率
    queue_check_frequency: 1000,

    # 保持连接间隔（秒，0 表示禁用）
    enquire_link_interval: 60,

    # 消息缓存（可选）
    cache_enabled: false,
    cache_max_size: 10000,
    cache_retry_interval: 60,

    # 将交付回执（DLR）返回到此绑定（可选）
    deliver_receipts: false
  }
]
```

服务器绑定参数

name

客户端标识符

类型	必需	示例
字符串	是	`"partner_acme"`

目的：标识连接到您的外部客户端。

命名约定：使用合作伙伴/客户端名称以便于识别。

system_id

客户端预期的用户名

类型	必需	示例
字符串	是	`"acme_corp"`

目的：外部客户端必须提供的用户名以进行身份验证。

提供给客户端：与您的合作伙伴共享此凭据。

password

客户端预期的密码

类型	必需	示例
字符串	是	`"secure_password"`

目的：外部客户端必须提供的密码以进行身份验证。

安全性：

- 使用强密码
- 每个客户端唯一
- 安全地与合作伙伴共享

allowed_bind_types

允许的会话类型

类型	必需	默认
原子列表	是	-

目的：限制客户端可以使用的绑定类型。

选项：

```
allowed_bind_types: [:transceiver]  # 仅限双向
allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver]  # 发送或接收
allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver, :transceiver]  # 任何
```

建议：除非需要限制，否则允许所有三种类型。

ip_whitelist

允许的客户端 IP 地址

类型	必需	默认	格式
字符串列表	是	`[]`	IP 或 CIDR 表示法

目的：安全性 - 仅允许来自已知 IP 的连接。

格式：

- 单个 IP: `"192.168.1.100"` (自动 `/32`)
- CIDR 子网: `"192.168.1.0/24"`, `"10.0.0.0/8"`
- 混合: `["192.168.1.0/24", "10.50.1.100"]`

示例：

```
# 允许任何 IP（不推荐）
ip_whitelist: []

# 单个 IP
ip_whitelist: ["203.0.113.50"]

# 多个 IP
ip_whitelist: ["203.0.113.50", "203.0.113.51"]

# 子网
ip_whitelist: ["192.168.1.0/24"]

# 混合
ip_whitelist: ["192.168.1.0/24", "10.50.1.100", "10.60.0.0/16"]
```

常见子网：

- `/32` - 单个 IP（自动适用于没有掩码的 IP）
- `/24` - 256 个地址（例如，192.168.1.0-255）
- `/16` - 65,536 个地址（例如，10.50.0.0-255.255）
- `/8` - 16,777,216 个地址（例如，10.0.0.0-255.255.255.255）

source_address_whitelist

允许的来源地址

类型	必需	默认	格式
字符串列表	否	`[]`	正则表达式模式

目的：限制连接的客户端在提交消息时可以使用的来源地址（发送者 ID）。空列表允许所有地址。每个条目是一个正则表达式模式。

示例：

```
# 允许任何来源地址
source_address_whitelist: []

# 精确匹配（锚定）
source_address_whitelist: ["^MyBrand$", "^AlertService$"]

# 前缀匹配
source_address_whitelist: ["^614", "^\+61"]

# 带字符类的数字范围
source_address_whitelist: ["^61[45]\d{8}$"]

# 混合
source_address_whitelist: ["^MyBrand$", "^614", "^\+61400000001$"]
```

具有不允许的来源地址的消息将被拒绝，返回 `ESME_RINVSRCADR`。有关详细信息，请参见 SOURCE_ADDRESS_WHITELIST.md。

tps_limit

每秒消息限制

与客户端绑定的 `tps_limit` 相同 - 控制向连接客户端的 outbound deliver_sm 速率。

queue_check_frequency

队列轮询间隔

与客户端绑定的 `queue_check_frequency` 相同 - 检查要交付给此客户端的消息的频率。

enquire_link_interval

SMPP 保持活动间隔（秒）

与客户端绑定的 `enquire_link_interval` 相同。控制服务器多长时间向连接的客户端发送 enquire_link PDU，以验证它们是否仍然在线。

enabled

对等体启用状态

与客户端绑定的 `enabled` 相同。禁用的服务器对等体不接受入站连接。

cache_enabled

启用本地消息缓存

与客户端绑定的 `cache_enabled` 相同。请参见 MESSAGE_CACHE.md。

cache_max_size

最大缓存消息

与客户端绑定的 `cache_max_size` 相同。

cache_retry_interval

基本重试间隔（秒）

与客户端绑定的 `cache_retry_interval` 相同。

deliver_receipts

将 **SMPP** 投递回执（**DLRs**）发送到此绑定

类型	必需	默认
布尔值	否	`false`

目的：□关为每条提交的消息向此绑定发送一个 SMPP 投递回执。□关跟踪每条提交的消息，并在消息达到终端状态时发送回执。回执是一个 `deliver_sm` PDU，`esm_class` 设置为 `0x04`（SMSC 投递回执），根据 SMPP v3.4 section 5.2.12。

何时使用：对于需要每条消息的投递确认的专用互联绑定，设置 `deliver_receipts: true`。对于不需要回执的绑定，保持默认的 `false`。

要求：绑定必须以 `cache_enabled: false` 运行。回执使用□关在 `submit_sm_resp` 中返回的消息 ID。缓存返回一个临时 ID，与核心 ID 不匹配，因此缓存绑定会破坏回执关联。如果绑定设置了 `deliver_receipts: true` 和 `cache_enabled: true`，□关在启动时会写入警告，并且回执 ID 不匹配。

工作原理：提交绑定发送一个 `submit_sm` °□关接受消息并返回一个带有消息 ID 的 `submit_sm_resp` °□关跟踪消息并轮询 OmniMessage 核心以获取其状态。当消息被投递、过期或被拒绝时，□关向绑定发送一个 `deliver_sm` 回执。回执携带相同的消息 ID 和状态字段（`stat:DELIVRD`、`stat:EXPIRED`、`stat:UNDELIV` 或 `stat:REJECTD`）。

跟踪器仅在内存中保持状态。如果□关重启，当前正在传输的消息的回执将丢失。这是一种尽力而为的机制。

状态与回执映射：

核心状态	回执 `stat`
`delivered`	`DELIVRD`
`expired`	`EXPIRED`
`dropped`	`UNDELIV`
`rejected`	`REJECTD`
`balance_rejected`	`REJECTD`

有关端到端消息流的详细信息，请参见 USAGE.md，有关相关指标的信息，请参见 MONITORING.md。

Web UI 示例：

服务器监听□置

配置服务器绑定后，□关监听传入连接。

完整监听示例

```
config :omnimessage_smpp, :listen, %{
  host: "0.0.0.0",
  port: 2775,
  max_connections: 100
}
```

监听参数

host

要绑定的 **IP** 地址

类型	必需	默认	常见值
字符串	否	`"0.0.0.0"`	`"0.0.0.0"`，`"127.0.0.1"`

目的：监听哪个□络接口。

值：

- `"0.0.0.0"` - 在所有接口上监听（推荐）
- `"127.0.0.1"` - 仅在本地主机上监听（测试）
- `"192.168.1.10"` - 在特定 IP 上监听

port

要监听的 **TCP** 端口

类型	必需	默认	范围
整数	否	2775	1-65535

目的：用于传入 SMPP 连接的端口。

标准：2775

max_connections

最大并发连接数

类型	必需	默认	范围
整数	否	100	1-10000

目的：限制同时客户端连接的总数。

指南：

- 根据预期的客户端设置
- 更高的值使用更多内存
- 典型：10-100 个连接

完整配置示例

示例 1：单个运营商连接

```
import Config

config :omnimessage_smpp,
  api_base_url: "https://smsc.company.com:8443",
  verify_ssl_peer: true,
  smsc_name: "smpp_prod"

config :omnimessage_smpp, :binds, [
  %{
    name: "att_primary",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.att.com",
    port: 2775,
    system_id: "company_user",
    password: "secure_pass_123",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000
  }
]
```

□□ 2□□□□□□

```
import Config

config :omnimessage_smpp,
  api_base_url: "https://smsc.company.com:8443"

config :omnimessage_smpp, :binds, [
  # □□
  %{
    name: "att_us",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.att.com",
    port: 2775,
    system_id: "att_username",
    password: "att_password",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000
  },

  # □□
  %{
    name: "vodafone_uk",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.vodafone.co.uk",
    port: 2775,
    system_id: "voda_username",
    password: "voda_password",
    tps_limit: 50,
    queue_check_frequency: 1000
  }
]
```

示例 **3**：带服务器绑定的网关

```
import Config

config :omnimessage_smpp,
  api_base_url: "https://smsc.company.com:8443"

# 出站连接
config :omnimessage_smpp, :binds, [
  %{
    name: "upstream_carrier",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.carrier.com",
    port: 2775,
    system_id: "my_username",
    password: "my_password",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000
  }
]

# 入站客户端定义
config :omnimessage_smpp, :server_binds, [
  %{
    name: "partner_alpha",
    system_id: "alpha_corp",
    password: "alpha_secret",
    allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver, :transceiver],
    ip_whitelist: ["203.0.113.0/24"],
    tps_limit: 50,
    queue_check_frequency: 1000
  },
  %{
    name: "partner_beta",
    system_id: "beta_inc",
    password: "beta_password",
    allowed_bind_types: [:transceiver],
    ip_whitelist: ["198.51.100.50"],
    tps_limit: 25,
    queue_check_frequency: 2000
  }
]
```

```
# 服务器监听
config :omnimessage_smpp, :listen, %{
  host: "0.0.0.0",
  port: 2775,
  max_connections: 100
}
```

示例 4：带源绑定的共享队列

两个连接到同一运营商，两个连接都从一个共享队列（`sinch.smpp`）中排出，以实现负载共享和冗余。运营商通过源 IP 和 端口进行白名单，因此每个绑定在同一源 IP 上固定一个不同的本地源端口。

```
import Config

config :omnimessage_smpp,
  api_base_url: "https://smsc.company.com:8443"

config :omnimessage_smpp, :binds, [
  %{
    name: "sinch_1",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.sinch.com",
    port: 2775,
    system_id: "sinch_user",
    password: "sinch_pass",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000,

    # 两个绑定都从同一后端队列中排出
    queue: "sinch.smpp",

    # 固定的源地址/端口（运营商通过两者进行白名单）
    bind_source_ip: "10.20.30.40",
    bind_source_port: 5001
  },
  %{
    name: "sinch_2",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.sinch.com",
    port: 2775,
    system_id: "sinch_user",
    password: "sinch_pass",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000,

    # 与 sinch_1 相同的共享队列
    queue: "sinch.smpp",

    # 相同的源 IP，不同的源端口
    bind_source_ip: "10.20.30.40",
    bind_source_port: 5002
```

```
  }
]
```

工作原理：两个绑定注册一个名为 `sinch.smpp` 的前端（它们共享的 路由键）。具有 `dest_smsc: "sinch.smpp"` 的消息由第一个获取它们的绑定排出，从而在两个连接之间分散负载。如果一个连接掉线，另一个连接将继续排出队列。每个连接向运营商提供固定的源 IP 和端口以进行白名单；`SO_REUSEADDR` 允许固定端口在重新连接时立即重新绑定。

有关参数详细信息，请参见 `queue`、`bind_source_ip` 和 `bind_source_port`。

□置验证

编辑配置后，请在重启之前验证：

语法检查

```
# 检查 Elixir 语法
/opt/omnimessage-smpp/bin/omnimessage-smpp eval "File.read!
('config/runtime.exs')"
```

如果语法无效，您将看到错误。在重启之前修复。

测试□置

```
# 在前台重启以查看错误
sudo -u omnimessage-smpp /opt/omnimessage-smpp/bin/omnimessage-
smpp console
```

按 `Ctrl+C` 两次退出。

环境变量

所有全局设置都可以通过环境变量覆盖。在启动□关之前，在您的 systemd 单元文件或 shell 环境中设置这些。

□□□□	□□□□	□□
`API_BASE_URL`	`api_base_url`	`"https://10.17`
`SMSC_NAME`	`smsc_name`	`"smpp_gateway"`
`SMPP_POLL_INTERVAL`	`smpp_poll_interval`	`100`
`VERIFY_SSL_PEER`	`verify_ssl_peer`	`false`
`CACHE_FLUSH_INTERVAL`	`cache_flush_interval`	`10000`
`CACHE_MAX_RETRY_ATTEMPTS`	`cache_max_retry_attempts`	`10`
`CACHE_BACKOFF_MULTIPLIER`	`cache_backoff_multiplier`	`2`
`MNESIA_STORAGE_TYPE`	`mnesia_storage_type`	`disc_copies`

□□ systemd □□□

```
sudo systemctl edit omnimessage-smpp
```

```
[Service]
Environment="API_BASE_URL=https://omnimessage-
core.company.com:8443"
Environment="SMSC_NAME=smpp_prod_01"
Environment="VERIFY_SSL_PEER=true"
```

安全最佳实践

1. 保护□置文件:

```
sudo chmod 600 /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs
sudo chown omnimessage-smpp:omnimessage-smpp /opt/omnimessage-
smpp/config/runtime.exs
```

2. 使用强密码:
   - 至少 12 个字符
   - 混合字母、数字、符号
   - 每个连接唯一
3. 使用 **IP** 白名单:
   - 始终为服务器绑定配置 `ip_whitelist`
   - 在生产中绝不要使用空列表 `[]`
4. 启用 **SSL** 验证:
   - 设置 `verify_ssl_peer: true` 并使用有效证书
5. 定期更换凭据:
   - 每季度更改密码
   - 与运营商/合作伙伴协调

下一步

- 查看 MONITORING.md 以获取指标配置
- 阅读 USAGE.md 以管理连接
- 查看 TROUBLESHOOTING.md 以获取常见问题
- 返回 README.md 以获取概述

术语表

术语和定义

A

API（应用程序编程接口**）**用于与消息队列后端系统进行通信的接口。

自动滚动 Web UI 日志选项卡中的功能，自动滚动以显示最新的日志条目。

B

后端 SMPP □关连接以检索和存储消息的消息队列系统。

绑定 两个系统之间的 SMPP 连接。可以是发射器、接收器或收发器。

绑定类型 SMPP 会话的类型：

- 发射器：仅发送消息
- 接收器：仅接收消息
- 收发器：发送和接收消息

绑定失败 SMPP 身份验证尝试失败，通常是由于凭据不正确或 IP 限制。

C

CIDR（无类域间路由**）**指定 IP 地址范围的表示法（例如，`192.168.1.0/24` 表示 256 个 IP 地址）。

客户端绑定 出站 SMPP 连接，其中□关充当 **ESME** 连接到外部 **SMSC**（通常是运营商的 SMPP 服务器）。在此模式下，□关是客户端。

连接状态 SMPP 绑定的当前状态：

- 已连接：活动且正常运行
- 未连接：未连接

- 重新连接：正在尝试建立连接

计数器 仅增加的指标（在服务重启时重置），用于发送消息等总数。

D

数据编码 SMPP 字段，指定消息字符编码（GSM-7、UCS-2 等）。

Deliver_SM 由 SMSC（服务器）发送的 SMPP PDU，用于将消息传递给连接的 ESME（客户端）。由服务器绑定用于将消息推送到连接的合作伙伴。

投递失败 当消息无法投递时，由运营商的错误响应指示。

投递回执 **(DLR)** 运营商关于消息投递状态的确认。

deliver_time 消息队列中的字段，保存消息投递的时间戳。由 OmniMessage Core 设置，当□关报告成功投递时。该字段名称是后端在标记消息为已投递时所期望的。

dest_smsc 消息队列中的字段，指示哪个 SMPP 连接应处理该消息。其值必须等于目标对等方注册的 路由键（见 前端注册）。

断开连接 当活动的 SMPP 连接被终止时，无论是故意还是由于错误。

E

查询链接 定期发送的 SMPP 保持活动消息，以验证连接是否处于活动状态。

ESM 类 SMPP 字段，指示消息类型和特性。

ESME (外部短消息实体**)** 在 SMPP 术语中，连接到 SMSC 以发送或接收消息的客户端应用程序。当□关以 客户端模式 运行时，它充当连接到运营商 SMSC 的 ESME。当它以 服务器模式 运行时，它接受来自外部 ESME 的连接。

指数退避 重试策略，在每次失败后等待时间加倍（1分钟、2分钟、4分钟、8分钟……）。

F

防火墙 控制进出□络流量的□络安全系统。

前端注册 SMPP 关向 OmniMessage Core 注册的过程。每 60 秒发送一次心跳以保持注册有效。如果关停止，注册将在 90 秒后过期，OmniMessage 将停止向其路由消息。每个对等方都在其 路由键 下注册，因此注册名称等于后端路由的 `dest_smsc`：客户端对等方在其 `queue`（或裸对等方名称）下，服务器绑定在其绑定名称下注册。

G

网关 连接消息队列和移动络的 SMPP 关应用程序。

仪表 可以增加或减少的指标，表示当前值（例如，连接状态）。

Grafana 用于在仪表板中显示 Prometheus 指标的流行可视化工具。

GSM-7 用于 SMS 的标准 7 位字符编码，每条消息支持最多 160 个字符。

H

HTTP/HTTPS 用于 Web 通信的协议。HTTPS 是加密版本。

I

IP 白名单 可以连接到关的允许 IP 地址列表（安全功能）。

ISDN（综合业务数字网**）** 通常用于电话号码的编号计划。

J

（□□□）

K

保持活动 定期发送的消息（查询链接），以维护连接并检测故障。

KPI（关键绩效指标**）** 指示系统性能的可测量值（例如，投递成功率）。

L

标签 在 Prometheus 中，附加到指标的键值对，用于标识（例如，`bind_name="vodafone_uk"`）。

实时视图 用于实时 Web UI 更新的 Phoenix 框架技术。

M

消息队列 存储等待发送或接收的消息的后端系统。

指标 系统性能的定量测量，以 Prometheus 格式公开。

MO（移动发起） 从移动电话发送到□关的消息（入站）。

MT（移动终止） 从□关发送到移动电话的消息（出站）。

MSISDN（移动台国际用户目录号码） 移动电话号码的标准格式。

N

NPI（编号计划指示符） SMPP 字段，指定编号方案（例如，ISDN）。

O

出站 从□关流向移动□络的消息。

入站 从移动□络流向□关的消息。

P

PDU（协议数据单元） 单个 SMPP 消息数据包（例如，submit_sm、deliver_sm）。

Prometheus 开源监控系统，收集和存储时间序列指标。

Q

队列 等待处理或发送的消息列表。

队列检查频率 □关多长时间（以毫秒为单位）轮询后端以获取新消息。

队列工作者 从队列中检索消息并通过 SMPP 发送的组件。

R

速率限制 控制消息吞吐量以符合运营商限制。见 TPS。

接收器 仅接收消息的 SMPP 绑定类型（deliver_sm）。

重新连接 重新建立断开的 SMPP 连接。

重试 再次尝试发送失败的消息，通常采用指数退避。

路由键 对等方在 OmniMessage Core 中注册的名称，因此 `dest_smsc` 值路由消息到它。对于客户端对等方，这是其配置的 `queue`（或在未设置 `queue` 时的裸对等方名称）；对于服务器绑定，它是绑定名称。

S

序列号 分配给每个 SMPP PDU 的唯一数字标识符。用于将请求与其响应匹配（例如，将 submit_sm 与其 submit_sm_resp 匹配）。

服务器绑定 允许外部 **ESMEs**（客户端）连接到□关的配置。在此模式下，□关充当接受来自合作伙伴系统的入站连接的 **SMSC**（服务器）。

会话 两个系统之间的活动 SMPP 连接。

共享队列 由多个客户端绑定排空的单个后端队列。绑定通过在其配置中设��相同的 `queue` 值来选择加入（例如，两个运营商连接都排空 `"sinch.smpp"`），允许跨连接的负载共享和冗余。默认为绑定自己的名称，在这种情况下，每个绑定都有自己的队列。

短代码 用于应用程序与个人消息传递的缩短 SMS 发起/目的地址（通常为 5-6 位数字）。五位数的 `deliver_sm` 目的地以 TON 未知 发送，以便运营商不会将其误解为国际号码。

源绑定 通过 `bind_source_ip` 和 `bind_source_port` 参数固定出站（客户端）连接的本地源 IP 地址和/或 TCP 端口。当运营商通过源 IP 和端口将连接列入白名单时使用。见 CONFIGURATION.md。

source_smsc 消息队列中的字段，指示哪个服务器绑定应通过 deliver_sm 将消息传递给其连接的客户端。

SMPP（短消息对等网络**）**用于在系统之间交换 SMS 消息的行业标准协议。

SMSC（短消息服务中心**）**在 SMPP 术语中，接受来自 ESME（客户端）的连接并处理 SMS 消息路由和投递的服务器组件。当 关以 服务器模式 运行时，它充当接受来自外部 ESME 的连接的 SMSC。

SSL/TLS 用于安全通信的加密协议。

Submit_SM 用于��交消息进行投递的 SMPP PDU。

Submit_SM_Resp 对 submit_sm 的 SMPP 响应，指示成功或失败。

系统 **ID** 用于 SMPP 身份验证的用户名。

T

遥测 系统指标的自动收集和传输。

TON（号码类型**）**SMPP 字段，指定号码格式（例如，国际、国家）。

TPS（每秒事务数**）**通过连接的最大每秒消息速率限制。

收发器 可以同时发送和接收消息的 SMPP 绑定类型（最常见）。

发射器 仅发送消息的 SMPP 绑定类型（submit_sm）。

吞吐量 消息处理速率，通常以每秒消息数来衡量。

U

UCS-2 用于 SMS 的 16 位 Unicode 字符编码，每条消息支持最多 70 个字符。

正常运行时间 连接或服务持续运行的时间。

V

有效期 在过期之前尝试消息投递的时间限制。

W

Web 仪表板 用于监控和管理□关的基于浏览器的用户界面。

白名单 见 IP 白名单和源地址白名单。

X

(□□□)

Y

(□□□)

Z

(□□□)

缩略语快速参考

缩略语	全称
API	应用程序编程接口
CIDR	无类域间路由
DLR	投递回执
ESME	外部短消息实体
GSM	全球移动通信系统
HTTP	超文本传输协议
HTTPS	安全超文本传输协议
IP	互联□协议
ISDN	综合业务数字□
KPI	关键绩效指标
MO	移动发起
MSISDN	移动台国际用户目录号码
MT	移动终止
NPI	编号计划指示符
PDU	协议数据单元
SMPP	短消息对等□络
SMSC	短消息服务中心

缩略语	全称
SMS	短消息服务
SSL	安全套接层
TLS	传输层安全
TON	号码类型
TPS	每秒事务数
UCS	通用编码字符集
UI	用户界面
URL	统一资源定位符

相关文档

- **README.md** - 系统概述和入门
- **CONFIGURATION.md** - 配置参数说明
- **USAGE.md** - 日常操作
- **MONITORING.md** - 指标和监控
- **TROUBLESHOOTING.md** - 问题解决

SMPP 消息缓存

概述

SMPP 消息缓存是一个本地持久性层，允许 SMPP 网关在后端 API 不可用时继续接受传入消息。消息会在 Mnesia 中本地缓存，并在连接恢复时自动交付给 API，使用智能重试逻辑和指数退避。

特性

- 弹性的消息接受 - 在 API 中断期间继续接受 SMPP 消息
- 持久存储 - 使用 Mnesia 和 `:disc_copies` 以确保重启后的耐久性
- 自动重试 - 后台工作者自动尝试以指数退避进行交付
- 每个绑定的配置 - 独立启用/禁用每个 SMPP 绑定的缓存
- 溢出保护 - 当缓存达到配置的大小限制时，采用 FIFO 驱逐
- 失败消息保留 - 永久失败的消息保留以供手动审核
- 实时监控 - 带有缓存统计和指标的 LiveView 仪表板
- **Prometheus** 指标 - 完整的指标导出用于监控和警报

架构

消息流

启用缓存时

```
SMPP Client → submit_sm → Gateway Server
                                ↓
                        Cache in Mnesia (immediate response)
                                ↓
                        CacheFlushWorker (background)
                                ↓
                          Backend API
```

禁用缓存时

```
SMPP Client → submit_sm → Gateway Server
                                ↓
                          Backend API (direct)
```

组件

1. **MessageCache** 模块
   - 核心缓存逻辑
   - 溢出处理
   - 用于 LiveView 和工作者的查询函数
2. **CacheFlushWorker**
   - 每个启用缓存的绑定的 GenServer
   - 轮询准备重试的消息
   - 实现指数退避
   - 标记永久失败的消息
3. **Mnesia** 表 (`:smpp_message_cache`)
   - 使用 `:disc_copies` 的持久存储
   - 按 bind_name、next_retry_at 和 status 索引
   - 在应用重启后仍然存在

□置

全局设置

编辑 `config/runtime.exs`:

```
config :omnimessage_smpp,
  # 刷新工作者轮询消息的频率（毫秒）
  cache_flush_interval: 10_000,

  # 标记为失败的最大重试次数
  cache_max_retry_attempts: 10,

  # 指数退避乘数
  cache_backoff_multiplier: 2,

  # Mnesia 存储类型 (:disc_copies 或 :ram_copies)
  mnesia_storage_type: :disc_copies
```

每个绑定的□置

每个 SMPP 绑定（客户端或服务器）可以独立配置：

```
config :omnimessage_smpp, :binds, [
  %{
    name: "my_smpp_bind",
    mode: :server,
    system_id: "username",
    password: "password",

    # 缓存配置
    cache_enabled: true,          # 启用缓存（默认：false）
    cache_max_size: 10_000,       # 最大缓存消息数（默认：10,000）
    cache_retry_interval: 60      # 基础重试间隔（秒）（默认：60）
  }
]
```

环境变量

```
# □局缓存设置
CACHE_FLUSH_INTERVAL=10000                  # 刷新轮询间隔（毫秒）
CACHE_MAX_RETRY_ATTEMPTS=10                 # 永久失败前的最大重试次数
CACHE_BACKOFF_MULTIPLIER=2                  # 指数退避乘数
MNESIA_STORAGE_TYPE=disc_copies             # Mnesia 存储类型
```

重试行为

指数退避

当消息交付失败时，重试间隔在每次尝试时加倍：

```
基础间隔：60 秒
退避乘数：2

重试 0：60s   (1 分钟)
重试 1：120s  (2 分钟)
重试 2：240s  (4 分钟)
重试 3：480s  (8 分钟)
重试 4：960s  (16 分钟)
重试 5：1920s (32 分钟)
...
重试 9：30,720s (8.5 小时)
```

永久失败

在 10 次失败尝试后（默认），消息被标记为 `failed_permanent` 并且：

- 保留在缓存中以供手动审核
- 停止自动重试
- 出现在缓存仪表板的“永久失败”部分
- 可以���动重试或清除

状态转换

```
:pending → :delivering → SUCCESS (从缓存中删除)
                       → FAILURE → :pending (重试并退避)
                                 → :failed_permanent (在最大重试后)
```

监控

LiveView 仪表板

访问缓存仪表板 `http://your-server:4000/smpp` → “消息缓存”选项卡

摘要卡片：

- 总缓存 - 当前缓存中的所有消息
- 待交付 - 等待重试的消息
- 永久失败 - 超过最大重试次数的消息

每个绑定表格：

- 绑定名称
- 缓存消息计数
- 待处理 / 失败细分
- 最大缓存大小
- 利用率百分比（带有可视进度条）

Prometheus 指标

```
# 每个绑定的当前缓存大小
smpp_cache_size{bind_name="my_bind",mode="server"} 42

# 成功交付的消息总数
smpp_cache_delivered_total{bind_name="my_bind"} 1234

# 总重试尝试次数
smpp_cache_retry_total{bind_name="my_bind"} 56

# 总永久失败次数
smpp_cache_permanent_failures_total{bind_name="my_bind"} 2

# 总溢出事件（消息丢弃）
smpp_cache_overflow_total{bind_name="my_bind"} 0
```

日志消息

```
INFO  Message -123456789 cached for my_smpp_bind
INFO  Successfully delivered cached message -123456789, API ID:
99999
WARN  Failed to deliver message -123456789 (retry 3/10), next
retry at 2026-02-01 12:34:56Z
ERROR Message -123456789 exceeded max retries (10), marking as
failed_permanent
WARN  Cache overflow for my_smpp_bind: deleted oldest message
```

操作

启用/禁用缓存

通过 **LiveView UI**

1. 导航到 `http://your-server:4000/smpp`
2. 转到“客户端对等”或“服务器对等”选项卡
3. 编辑绑定
4. 切换“启用缓存”复选框
5. 保存更改

通过 **IEx** 控制台

```
# 为绑定启用缓存
SmsC.SMPPConfig.update_server_peer("my_bind", "username",
"password",
  cache_enabled: true,
  cache_max_size: 10_000,
  cache_retry_interval: 60
)

# 禁用缓存
SmsC.SMPPConfig.update_server_peer("my_bind", "username",
"password",
  cache_enabled: false
)
```

监控缓存状态

```
# 获取□局摘要
SmsC.SMPP.MessageCache.get_cache_summary()
# => %{total_cached: 42, pending: 40, failed: 2}

# 获取每个绑定的细分
SmsC.SMPP.MessageCache.get_cache_by_bind()
# => [
#   %{bind_name: "bind1", total: 30, pending: 28, failed: 2,
max_size: 10_000},
#   %{bind_name: "bind2", total: 12, pending: 12, failed: 0,
max_size: 10_000}
# ]

# 计算特定绑定的消息
SmsC.SMPP.MessageCache.count_cached_messages("my_bind")
# => 42
```

手动干预

清除���败的消息

```
# 获取绑定的所有失败消息
{:atomic, failed_messages} = :mnesia.transaction(fn ->
  :mnesia.match_object({:smpp_message_cache, :_, "my_bind", :_,
:_, :_, :_, :_, :_, :failed_permanent})
end)

# 删除它们
Enum.each(failed_messages, fn {_, {bind_name, msg_id}, _, _, _, _,
_, _, _, _} ->
  SmsC.SMPP.MessageCache.delete_cache_record(bind_name, msg_id)
end)
```

强制重试失败的消息

```
# 将一个 failed_permanent 消息重置为 pending
SmsC.SMPP.MessageCache.update_cache_record("my_bind", -123456, %{
  status: :pending,
  retry_count: 0,
  next_retry_at: DateTime.utc_now(),
  last_error: nil
})
```

故障排除

缓存已满 / 溢出事件

症状：`cache_overflow_total` 指标增加，最旧的消息被丢弃

原因：达到缓存大小限制

解决方案：

1. 增加绑定的 `cache_max_size`
2. 调查 API 交付失败的原因（检查 API 日志、□络）
3. 手动清除旧的失败消息
4. 检查刷新间隔是否过慢

消息未被交付

症状：消息卡在 `:pending` 状态

可能原因：

1. **API** 已关闭
   - 检查 API 可用性
   - 验证后端 API 日志
   - 检查网络连接
2. **next_retry_at** 在未来
   - 消息将在达到 `next_retry_at` ��重试
   - 检查指数退避计划
3. 刷新工作者未运行

```
# 检查工作者是否在运行
Supervisor.which_children(SmsC.SMPP.Supervisor)
```

4. 缓存已禁用
   - 验证绑定配置中的 `cache_enabled: true`

高重试计数

症状：许多消息具有高 `retry_count` 值

调查：

```
# 查找具有高重试计数的消息
{:atomic, messages} = :mnesia.transaction(fn ->
  :mnesia.match_object({:smpp_message_cache, :_, "my_bind", :_,
:_, :_, :_, :_, :_, :_})
end)

high_retry = Enum.filter(messages, fn {_, _, _, _, _, _,
retry_count, _, _, _} ->
  retry_count >= 5
end)

# 检查每个消息的 last_error
Enum.each(high_retry, fn {_, _, _, msg_id, _, _, retry_count, _,
last_error, _} ->
  IO.puts("Message #{msg_id}: #{retry_count} retries, error: #
{inspect(last_error)}")
end)
```

Mnesia 磁盘空间

症状：磁盘空间填满

检查 **Mnesia** 目录：

```
ls -lh Mnesia.*
du -sh Mnesia.*
```

清理：

1. 清除旧的失败消息（见手动干预部分）
2. 减少每个绑定的 `cache_max_size`
3. 启用缓存溢出（确保正确的 FIFO 驱逐）

性能考虑

内存使用

- 每个缓存的消息大约使用 500-1000 字节（取决于消息大小）
- 10,000 条消息 ≈ 5-10 MB 内存
- 使`:disc_copies`时，数据也会写入磁盘

CPU 使用

- 刷新工作者默认每 10 秒轮询一次（可配置）
- 批处理（每个周期 100 条消息）减少开销
- 并发交付（每个工作者最多 10 个并发 API 调用）

磁盘 I/O

- `:disc_copies`在每次事务时写入磁盘
- 对于非常高的吞吐量（>1000 条消息/秒），考虑:
  - 使用`:ram_copies`（失去持久性）
  - 增加刷新间隔
  - 横向扩展

推荐限制

场景	cache_max_size	cache_flush_interval
低流量 (<100 条消息/秒)	10,000	10,000ms
中等流量 (100-500 条消息/秒)	50,000	5,000ms
高流量 (>500 条消息/秒)	100,000	3,000ms

恢复场景

应用重启

1. Mnesia 自动从磁盘加载 `:disc_copies` 表
2. 缓存的消息保持不变
3. 刷新工作者重新启动并继续处理

数据库迁移

从不支持缓存的版本升级时：

1. 迁移会自动将缓存字段添加到现有绑定
2. 默认值：`cache_enabled: false`，`cache_max_size: 10,000`，`cache_retry_interval: 60`
3. 无数据丢失
4. 第一次运行时创建缓存表

API 中断恢复

1. 消息在中断期间累积在缓存中
2. 当 API 恢复时，刷新工作者会自动交付
3. 最旧的消息优先交付（FIFO）
4. 指数退避防止恢复期间 API 过载

最佳实践

1. 默认启用缓存 - 防止在中断期间消息丢失
2. 监控指标 - 设置对 `cache_permanent_failures_total` 和 `cache_overflow_total` 的警报
3. 适当设置大小 - 根据预期的中断持续时间设置 `cache_max_size`
4. 审核失败消息 - 定期检查失败的永久消息以发现模式
5. 测试故障转移 - 模拟 API 中断以验证缓存行为
6. 调整重试间隔 - 根据 API 恢复时间模式进行调整
7. 使用持久存储 - 在生产中保持 `mnesia_storage_type: disc_copies`

另见

- 配置参考
- 监控和指标
- 故障排除

监控和指标指南

SMPP网关监控的完整参考

概述

SMPP□关以Prometheus格式公开指标，以监控连接健康、消息吞吐量和系统性能。

关键：由于□关是无状态的，并依赖于OmniMessage Core，**OmniMessage**连接性是最重要的监控指标。监控以下两个方面：

1. **SMPP**网关指标 - 协议级健康
2. **OmniMessage API**指标 - 后端连接性和健康

指标端点

URL: `http://your-server:4000/metrics`

格式：Prometheus文本格式

访问：默认开放给localhost（配置防火墙以进行远程访问）

快速测试

```
curl http://localhost:4000/metrics
```

可用指标

所有指标以`smpp_`为前缀，并包括用于识别的标签。

许可证指标

omnimessage_smpp_license_status

类型: Gauge

描述: 当前许可证状态

值:

- `1` = 有效许可证
- `0` = 无效/过期许可证

标签: 无

示例:

```
omnimessage_smpp_license_status 1
```

用途:

- 当值为0（无效许可证）时发出警报
- 当许可证无效时，出站队列处理停止，但SMPP绑定保持连接
- Web UI保持可访问以进行故障排除

产品名称: `omnimessage_smpp`

注意:

- 当许可证无效（`license_status == 0`）时，□关停止处理出站队列
- SMPP绑定（客户端和服务器）保持连接并接受绑定请求
- 仍然接收入站消息，但不进行处理
- 无论许可证状态如何，UI和监控保持可访问

警报示例:

```
- alert: SMPP_License_Invalid
  expr: omnimessage_smpp_license_status == 0
  for: 1m
  labels:
    severity: critical
  annotations:
    summary: "SMPP网关许可证无效或过期"
    description: "许可证状态无效 - 出站消息处理被阻止"
```

连接状态指标

smpp_connection_status

类型: Gauge

描述: 当前SMPP绑定的连接状态

值:

- `1` = 已连接。对于服务器绑定，至少有一个ESME会话已绑定。
- `0` = 未连接。对于服务器绑定，没有ESME会话已绑定。

标签:

- `bind_name` - 连接名称（例如，“vodafone_uk”）
- `mode` - 连接类型（“client”或“server”）
- `host` - 远程主机（仅客户端模式）
- `port` - 远程端口（仅客户端模式）
- `bind_type` - SMPP绑定类型（仅客户端模式）
- `system_id` - 使用的系统ID

示例:

```
smpp_connection_status{bind_name="vodafone_uk",mode="client",host="sm
1
```

用途:

- 当值为0（未连接）时发出警报
- 跟踪连接正常运行时间百分比
- 监控重新连接频率

消息计数器

smpp_messages_sent_total

类型: Counter
描述: 通过SMPP绑定发送的消息总数：在服务器绑定中为`deliver_sm`到ESME，在客户端绑定中为`submit_sm`到运营商
单位: SMPP PDUs。每个多部分消息的每个部分都算一次。

标签: 与connection_status相同

示例:

```
smpp_messages_sent_total{bind_name="vodafone_uk",mode="client",...}
150234
```

用途:

- 计算消息速率（消息/秒）
- 跟踪每日/月度量
- 比较实际吞吐量与预期吞吐量

smpp_messages_received_total

类型: Counter
描述: 通过SMPP绑定接收的消息总数：在服务器绑定中为来自ESME的`submit_sm`，在客户端绑定中为来自运营商的移动发起的`deliver_sm`。不计算交付回执。
单位: SMPP PDUs

标签: 与connection_status相同

示例:

```
smpp_messages_received_total{bind_name="partner_acme",mode="server",..
45123
```

用途：

- 监控入站消息量
- 跟踪移动发起（MO）流量
- 对意外的量变化发出警报

交付指标

smpp_delivery_failures_total

类型：Counter

描述：消息交付失败的总数：无法发送的`deliver_sm`或`submit_sm`，或以非零状态响应的消息

单位：SMPP PDUs

标签：与connection_status相同

示例：

```
smpp_delivery_failures_total{bind_name="vodafone_uk",mode="client",..
234
```

用途：

- 计算交付成功率
- 对高失败率发出警报
- 识别问题连接

成功率计算：

```
success_rate = (messages_sent - delivery_failures) / messages_sent
* 100
```

绑定操作指标

smpp_bind_success_total

类型: Counter

描述: 成功绑定操作的总数

单位: 绑定尝试

示例:

```
smpp_bind_success_total{bind_name="vodafone_uk",...} 45
```

用途:

- 跟踪绑定稳定性
- 监控身份验证成功

smpp_bind_failures_total

类型: Counter

描述: 失败绑定操作的总数

单位: 绑定尝试

示例:

```
smpp_bind_failures_total{bind_name="vodafone_uk",...} 3
```

用途:

- 对身份验证失败发出警报
- 识别凭证问题
- 跟踪运营商连接问题

连接事件指标

smpp_connection_attempts_total

类型：Counter

描述：连接尝试的总数。在服务器绑定中，已绑定的ESME会话数量。

单位：尝试

示例：

```
smpp_connection_attempts_total{bind_name="vodafone_uk",...} 48
```

用途：

- 跟踪连接流失
- 监控重新连接频率

smpp_disconnection_total

类型：Counter

描述：断开连接的总数。在服务器绑定中，已绑定的ESME会话结束的数量。

单位：断开连接

示例：

```
smpp_disconnection_total{bind_name="vodafone_uk",...} 3
```

用途：

- 对频繁断开连接发出警报
- 识别□络问题
- 跟踪连接稳定性

smpp_reconnect_attempts_total

类型：Counter

描述：在连接失败、绑定被拒绝或会话中断后，为客户端绑定计划的重新连接总数

单位：重新连接尝试

示例：

```
smpp_reconnect_attempts_total{bind_name="vodafone_uk",...} 7
```

用途：

- 发现接受连接后立即断开的运营商（在`smpp_connection_status`保持为`0`时快速上升的计数器）
- 测量绑定在中断后尝试恢复的时间

查询链接指标

smpp_enquire_link_sent_total

类型：Counter
描述：发送的查询链接PDU的总数，以��证连接的活动性
单位：PDUs

标签：与connection_status相同

示例：

```
smpp_enquire_link_sent_total{bind_name="vodafone_uk",mode="client",..
1440
```

用途：

- 跟踪保持活动的活动
- 与接收的比较以检测单向故障

smpp_enquire_link_received_total

类型：Counter
描述：从远程对等方接收的查询链接响应PDU的总数
单位：PDUs

标签：与connection_status相同

示例：

```
smpp_enquire_link_received_total{bind_name="vodafone_uk",mode="client
1438
```

用途：

- 检测无响应的对等方（发送量 >> 接收量）
- 监控连接健康状况，超出简单状态

正常运行时间指标

smpp_uptime_seconds

类型：Gauge
描述：SMPP绑定的当前正常运行时间（以秒为单位）
单位：秒

示例：

```
smpp_uptime_seconds{bind_name="vodafone_uk",...} 86400
```

用途：

- 跟踪连接稳定性
- 计算正常运行时间百分比
- 对最近的重启发出警报

消息缓存指标

这些指标在一个或多个绑定上启用消息缓存时可用。有关缓存配置的详细信息，请参见MESSAGE_CACHE.md。

smpp_cache_size

类型：Gauge
描述：每个绑定的本地缓存中当前���息的数量
单位：消息

标签：

- `bind_name` - 连接名称
- `mode` - 连接类型（“client”或“server”）

示例：

```
smpp_cache_size{bind_name="partner_acme",mode="server"} 42
```

用途：

- 监控缓存利用率
- 当接近`cache_max_size`时发出警报

smpp_cache_delivered_total

类型：Counter

描述：成功交付到后端API的缓存消息总数

单位：消息

示例：

```
smpp_cache_delivered_total{bind_name="partner_acme"} 1234
```

smpp_cache_retry_total

类型：Counter

描述：对缓存消息的重试尝试总数

单位：尝试

示例：

```
smpp_cache_retry_total{bind_name="partner_acme"} 56
```

smpp_cache_permanent_failures_total

类型：Counter

描述：超过最大重试次数并被标记为永久失败的消息总数

单位：消息

示例：

```
smpp_cache_permanent_failures_total{bind_name="partner_acme"} 2
```

用途：

- 当> 0时发出警报（需要手动审核）

smpp_cache_overflow_total

类型：Counter

描述：缓存溢出事件的总数，其中最旧的消息被驱逐以腾出空间

单位：事件

示例：

```
smpp_cache_overflow_total{bind_name="partner_acme"} 0
```

用途：

- 当增加时发出警报（缓存太小或API中断时间过长）

交付回执（DLR）指标

这些指标适用于设置了`deliver_receipts: true`的服务器绑定。有关设置的详细信息，请参见CONFIGURATION.md以及USAGE.md中的消息流。

smpp_dlr_tracked_total

类型：Counter

描述：注册以进行交付回执跟踪的提交消息总数

单位：消息

标签：

- `bind_name` - 连接名称
- `mode` - 连接类型（“client”或“server”）

示例：

```
smpp_dlr_tracked_total{bind_name="masorange",mode="server"} 10234
```

smpp_dlr_sent_total

类型：Counter

描述：发送回提交绑定的交付回执的总数

单位：回执

示例：

```
smpp_dlr_sent_total{bind_name="masorange",mode="server"} 10180
```

用途：

- 与`smpp_dlr_tracked_total`进行比较，以查看回执完成率

smpp_dlr_dropped_total

类型：Counter

描述：在没有回执的情况下丢弃的跟踪消息总数。当核心不再拥有消息，或消息在24小时内未达到终端状态时，□关将丢弃消息。

单位：消息

示例：

```
smpp_dlr_dropped_total{bind_name="masorange",mode="server"} 12
```

用途：

- 当增加时发出警报（消息从未达到终端状态，或核心��失它们）

smpp_dlr_pending

类型：Gauge

描述：当前等待终端状态和回执的在途消息数量

单位：消息

示例：

```
smpp_dlr_pending{bind_name="masorange",mode="server"} 37
```

用途：

- 监控跟踪器积压
- 当值保持高时发出警报（核心到达终端状态缓慢，或对等会话已关闭）

示例查询：

```
# 5分钟内的回执完成率
sum(rate(smpp_dlr_sent_total[5m]))
  / sum(rate(smpp_dlr_tracked_total[5m]))

# 每秒丢弃的回执
rate(smpp_dlr_dropped_total[5m])

# 每个绑定的当前跟踪器积压
smpp_dlr_pending
```

OmniMessage API健康指标

虽然□关本身公开SMPP相关指标，但**OmniMessage API**健康至关重要。您还应监控：

来自**OmniMessage**的指标（如果可用）

- `omnimessage_api_requests_total` - 来自□关的API请求总数
- `omnimessage_api_request_duration_seconds` - API响应时间
- `omnimessage_queue_depth` - OmniMessage队列中待处理的消息

来自网关日志（如果未公开指标）

查找以下模式以检测API问题:

- "api.*connection refused" - 无法连接到OmniMessage
- "api.*timeout" - OmniMessage未响应
- "api.*http 503" - OmniMessage暂时不可用
- "api.*parse error" - 响应格式问题

Prometheus□置

基本抓取□置

添加到`/etc/prometheus/prometheus.yml`:

```
scrape_configs:
  - job_name: 'omnimessage-smpp'
    scrape_interval: 15s
    static_configs:
      - targets: ['your-server:4000']
        labels:
          environment: 'production'
          service: 'omnimessage-smpp'
```

多个网关

```
scrape_configs:
  - job_name: 'omnimessage-smpp-instances'
    scrape_interval: 15s
    static_configs:
      - targets:
        - 'smpp-gw-1:4000'
        - 'smpp-gw-2:4000'
        - 'smpp-gw-3:4000'
        labels:
          environment: 'production'
```

服务发现

使用基于文件的发现：

```yaml
scrape_configs:
  - job_name: 'omnimessage-smpp-instances'
    file_sd_configs:
      - files:
        - '/etc/prometheus/targets/smpp-*.json'
```

文件`/etc/prometheus/targets/smpp-production.json`：

```
[
  {
    "targets": ["smpp-gw-1:4000", "smpp-gw-2:4000"],
    "labels": {
      "environment": "production",
      "datacenter": "us-east"
    }
  }
]
```

Grafana仪表板

示例仪表板面板

连接状态面板

查询：

```
smpp_connection_status{job="omnimessage-smpp"}
```

可视化：Stat

阈值：

- 红色：值 < 1（未连接）
- 绿色：值 == 1（已连接）

消息速率面板

查询：

```
rate(smpp_messages_sent_total{job="omnimessage-smpp"}[5m])
```

可视化：Graph
单位：消息/秒
图例：`{{bind_name}}`

交付成功率面板

查询：

```
100 * (1 - (
  rate(smpp_delivery_failures_total{job="omnimessage-smpp"}[5m])
  /
  rate(smpp_messages_sent_total{job="omnimessage-smpp"}[5m])
))
```

可视化：Gauge
单位：百分比（0-100）
阈值：

- 红色：< 95%
- 黄色：95-98%
- 绿色：> 98%

连接正常运行时间面板

查询：

```
smpp_uptime_seconds{job="omnimessage-smpp"} / 3600
```

可视化: Stat

单位: 小时

警报规则

Prometheus警报规则

保存到`/etc/prometheus/rules/smpp-alerts.yml`:

```yaml
groups:
  - name: smpp_gateway
    interval: 30s
    rules:
      # 接断开
      - alert: SMPPConnectionDown
        expr: smpp_connection_status == 0
        for: 2m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "SMPP连接{{ $labels.bind_name }}已断开"
          description: "连接{{ $labels.bind_name }}已断开超过2分钟。"

      # 高失败率
      - alert: SMPPHighFailureRate
        expr: |
          (
            rate(smpp_delivery_failures_total[5m])
            /
            rate(smpp_messages_sent_total[5m])
          ) > 0.05
        for: 5m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "在{{ $labels.bind_name }}上高交付失败率"
          description: "交付失败率在{{ $labels.bind_name }}上为{{ $value |
humanizePercentage }}。"

      # 绑定失败
      - alert: SMPPBindFailures
        expr: increase(smpp_bind_failures_total[10m]) > 3
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "在{{ $labels.bind_name }}上多次绑定失败"
          description: "{{ $labels.bind_name }}在过去10分钟内绑定失败{{
$value }}次。"

      # 没有发送消息（当预期时）
      - alert: SMPPNoTraffic
        expr: rate(smpp_messages_sent_total[10m]) == 0
```

```
        for: 30m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "在{{ $labels.bind_name }}上没有发送消息"
          description: "{{ $labels.bind_name }}在30分钟内没有发送任何消息。"

      # 频繁断开□接
      - alert: SMPPFrequentDisconnections
        expr: increase(smpp_disconnection_total[1h]) > 5
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "在{{ $labels.bind_name }}上频繁断开连接"
          description: "{{ $labels.bind_name }}在过去一小时内断开连接{{
$value }}次。"

      # OmniMessage API无法访问
      - alert: OmniMessageAPIUnreachable
        expr: |
          count(count_over_time({job="omnimessage-smpp"} |=
"api.*connection refused"[5m])) > 0
        for: 1m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "OmniMessage API无法访问"
          description: "SMPP网关无法访问OmniMessage API。检查API_BASE_URL配置
和网络连接。"

      # OmniMessage API超时
      - alert: OmniMessageAPITimeout
        expr: |
          count(count_over_time({job="omnimessage-smpp"} |=
"api.*timeout"[5m])) > 5
        for: 2m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "OmniMessage API超时"
          description: "检测到多个API超时。OmniMessage可能很慢或超负荷。"

      # 没有消息流（API问题）
      - alert: NoMessageFlow
```

```
        expr: rate(smpp_messages_sent_total[10m]) == 0 and
rate(smpp_messages_received_total[10m]) == 0
        for: 30m
        labels:
          severity: warning
        annotations:
          summary: "未检测到消息流 - 检查OmniMessage连接性"
          description: "在30分钟内没有发送或接收消息。检查OmniMessage API连接性和队列状
态。"
```

在`prometheus.yml`中加载规则:

```
rule_files:
  - '/etc/prometheus/rules/smpp-alerts.yml'
```

Web仪表板监控

内置的Web UI提供实时监控，无需Prometheus。

访问

URL: `https://your-server:8087`

实时状态页面

导航: SMPP → 实时状态

功能:

- 实时连接状态
- 消息计数器
- 连接正常运行时间
- 手动重新连接/断开控制
- 每5秒自动刷新

用途:

- 快速状态检查
- 手动干预
- 实时故障排除

仪表板显示：

- 总绑定：所有客户端和服务器连接的总计数
- 客户端绑定：到运营商的出站连接（显示连接/未连接计数）
- 服务器绑定：来自合作伙伴的入站连接（显示活动/等待计数）
- 服务器监听：入站服务器套接字的配置（主机、端口、最大连接数）

日志监控

系统日志

查看日志：

```
# 实时跟踪日志
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -f

# 最近100行
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 100

# 自特定时间以来
sudo journalctl -u omnimessage-smpp --since "1 hour ago"

# 按级别过滤
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -p err
```

Web UI日志

导航: Web UI中的日志标签

功能:

- 实时日志流
- 按级别过滤（调试、信息、警告、错误）
- 搜索日志
- 暂停/恢复
- 清除日志

日志视图允许您:

- 级别过滤：选择日志级别（所有、调试、信息、警告、错误）
- 搜索：按文本内容查找特定日志条目
- 自动滚动：启用/禁用新日志到达时的自动滚动
- 暂停/恢复：暂停日志更新以查看特定条目
- 清除：清除所有显示的日志

关键绩效指标（KPI）

连接健康

指标：连接正常运行时间百分比

```
avg_over_time(smpp_connection_status[24h]) * 100
```

目标：> 99.9%

消息交付率

指标：每秒交付的消息

```
rate(smpp_messages_sent_total[5m])
```

目标：符合预期量

交付成功率

指标：成功交付的百分比

```
100 * (1 - rate(smpp_delivery_failures_total[5m]) /
rate(smpp_messages_sent_total[5m]))
```

目标：> 98%

绑定稳定性

指标：每小时绑定尝试次数

```
rate(smpp_bind_success_total[1h]) * 3600
```

目标：每小时 < 10（表示连接稳定）

监控最佳实践

1. 设置警报

- 配置 Prometheus 警报以监控关键指标
- 使用 PagerDuty/OpsGenie 进行 24/7 警报
- 定期测试警报

2. 创建仪表板

- 为每个□关构建 Grafana 仪表板
- 在一个仪表板上包含所有连接
- 添加容量规划面板

3. 定期审查

- 每周审查指标
- 识别趋势和模式
- 计划容量调整

4. 记录基线

- 记录正常消息量
- 记录预期的 TPS 速率
- 注意高峰时段/天数

5. 与后端关联

- 监控后端 API 指标
- 跟踪端到端消息流
- 识别瓶颈

使用指标进行故障排除

连接问题

检查：`smpp_connection_status`

- 值为 0 = 检查日志，检查□络，验证凭据
- 频繁变化 = □络不稳定

低投递率

检查：`smpp_delivery_failures_total`

- 高速率 = 检查运营商状态，审查消息格式
- ���连接之间比较 = 识别问题运营商

低吞吐量

检查：`smpp_messages_sent_total` 速率

- 低于预期 = 检查 TPS 限制，队列可用性
- 检查后端 API 指标

绑定问题

检查：`smpp_bind_failures_total`

- 增加 = 身份验证问题，凭据问题
- 检查配置中的 system_id 和密码

相关文档

- **CONFIGURATION.md** - 配置监控设置
- **USAGE.md** - 操作程序
- **TROUBLESHOOTING.md** - 解决问题
- **README.md** - 概述和快速入门

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□**SMPP**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□**source_addr**□□

□□

□□□ESME□□□□□□□□SMPP□□□□`submit_sm` PDU□□PDU□□□□□□□□□□□CLI / □□□ID□□`source_addr`□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□□	□□
`^MyBrand$`	`MyBrand`	□□
`^MyBrand$`	`mybrand`	□□
`^MyBrand$`	`MyBrands`	□□
`^\+61400000001$`	`+61400000001`	□□

□□□□

□□`^`□□□□□□`$`□□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□□	□□
`^614`	`61400000001`	□□
`^614`	`61412345678`	□□
`^614`	`61500000001`	□□
`^\+614`	`+61400000001`	□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□	□□	□□
`^61[45]\d{8}$`	□□□□614/615□□□□□11□□□□	`61400000001`, `61512345678`
`^(MyBrand|AlertSvc)$`	□□□□□□□□	`MyBrand`, `AlertSvc`
`(?i)^mybrand$`	□□□□□□□□□□□□	`MyBrand`, `mybrand`, `MYBRAND`
`^(?!Test).+`	□□□□“Test”□□□□□□□	`MyBrand`□□□□□`TestBrand`□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□

□□	□
PDU	`submit_sm_resp`
□□□□	`0x0000000A`
□□□□	`ESME_RINVSRCADR`□□□□□□□□
□□**ID**	□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

```
SMPP Server: Rejected submit_sm from partner_acme - source_addr
'UnauthorisedBrand' not in whitelist
```

□□

□□

□□Web UI

1. □□□ **SMPP > Server Peers**
2. □□□□□□□□□ **Edit**□□ **Add New Server Peer**□
3. □□ **Source Address Whitelist** □□□□IP□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

   ```
   ^MyBrand$,^614,^\+61400000001$
   ```

5. □□ **Save**

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`submit_sm` PDU□

��□□□□□


□`source_address_whitelist`□□□`runtime.exs`□□□□□□□□□□□

```
config :omnimessage_smpp, :server_binds, [
  %{
    name: "partner_acme",
    system_id: "acme_corp",
    password: "secure_password",
    allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver, :transceiver],
    ip_whitelist: ["203.0.113.0/24"],
    source_address_whitelist: ["^MyBrand$", "^614",
"^\+61400000001$"],
    tps_limit: 50,
    queue_check_frequency: 1000
  }
]
```

□□

□□	□□	□□	□□	□□
`source_address_whitelist`	□□□□□	□	`[]`□□□□□□	□□□□□□□

□□□□



□□

□□□□□□□

□□□□□□ID□`AcmeCorp`□□□□

```
^AcmeCorp$
```

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□`614`□□□□

```
^614
```

□□□□□□□□

□□□□□□614□615□□□□□□□11□□□□□

```
^61[45]\d{8}$
```

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

```
^AcmeCorp$,^614,^\+61290000001$
```

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

```
(?i)^acmecorp$
```

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□□□□□□□□□□ESME_RINVSRCADR

□□□□□□□□□□`submit_sm_resp`□□□□□□□`0x0A`□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□`^`/`$`□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`(?i)`□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

1. □□Web UI□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3. □□Elixir□□□□□□□□□□□□□□□□`Regex.match?(~r/^pattern$/, "address")`
4. □□□□□□□□□□□□□□□□
5. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`+`□□□□□`\+`□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`614`□□`X614Y`□
- ESME□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

1. □□Web UI□□□□□□□□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`^`□`$`□□
3. □□ESME□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

- □□□□ - □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□ - □□SMPP□□

- □□□□ - □□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□ / □□□□

□□□ OmniMessage Core □□□ 8443 □□ `:eaddrinuse` □□□□

□□□

- □□□□□□□□□□ (`systemctl show <unit> -p NRestarts` □□□□)□
- □□□□□□

```
Running ApiEx.Endpoint with Bandit ... at https failed, port
8443 already in use
... failed to start child: ApiEx.Supervisor ... ** (EXIT)
:eaddrinuse
```

- `curl -sk https://<host>:8443/api/messages` □□ `404`□□□□□□□□□□□□

□□□SMPP □□□ OmniMessage Core □□□□□□□□□□□□□□□□□ `8443` □□□□ `api_ex` API□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□`/api/messages` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 404□

□□□□□□□□□□□ OAM/□□ API □□ Core □□□□Core □□ `8443`□□□□ `/etc/omnimessage_smpp/runtime.exs` □□□□□□ `api_ex` □□□□□□□□□□□□□□□□□□ `api_base_url` □□□ Core □□□ API □□□□□

```
# /etc/omnimessage_smpp/runtime.exs
config :api_ex,
  api:
    Application.get_env(:api_ex, :api, %{})
    |> Map.put(:port, 8444)
    |> Map.put(:listen_ip, "0.0.0.0")
```

□□□□□□□□□□

```
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
sudo systemctl restart omnimessage        # □ Core □□□□ :8443
```

□□□□□□ Core □□ 8443□□□□□□□□□□

```
ss -lntp | grep -E ':8443|:8444'
curl -sk -o /dev/null -w '%{http_code}\n'
https://127.0.0.1:8443/api/messages   # □□□□□□□□ 404□
```

□□□□□□□□□□ CONFIGURATION.md → OAM/□□ API □□□

OmniMessage □□□□

□□ SMPP □□□□□□□□□□□□□□□□ OmniMessage Core□□□□ OmniMessage □□□□□□□□□□□□□□□

OmniMessage □□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□API □□□□□□□□
- □□□□□“□□□□□”□“□□”□“HTTP 503”□“□□□□”

□□

1. □□ OmniMessage □□□□

```
# □□□□
curl -k -v https://omnimessage-
core.example.com:8443/api/system/health

# □□□□□□□□□□
ssh gateway-server 'curl -k https://omnimessage-
core.example.com:8443/api/system/health'
```

2. □□□□□ API URL□

```
# □□□□
grep -A1 'api_base_url' /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs

# □□□□□□□
ping omnimessage-core.example.com
nc -zv omnimessage-core.example.com 8443
```

3. □□□□□□□□ API □□□

```
# □□□ API □□□□□
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -f | grep -i
'api\|omnimessage\|connect'

# □□□□□□□□□□
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 200 | grep -i error
```

□□□

□□ OmniMessage □□□

1. □□ OmniMessage □□□□
2. □□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□ `SMPP_POLL_INTERVAL`□
4. □□ OmniMessage □□□□□□□

□□ OmniMessage □□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□ HTTPS
2. □□ DNS □□□`nslookup omnimessage-core.example.com`
3. □□□□□□□`traceroute omnimessage-core.example.com`
4. □□ SSL □□□□□□□ HTTPS□

□□ API URL □□□□

1. □□ `/opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs`
2. □□ `api_base_url` □□□□□□□□□□□ HTTPS□

3. □□□□□`sudo systemctl restart omnimessage-smpp`

□□□□

□□□□□□

□□□

- □□□□“□□□□□”□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□

□□□

```
# □□ DNS □□
nslookup smpp.carrier.com

# □□□□
ping -c 3 smpp.carrier.com

# □□□□
telnet smpp.carrier.com 2775
# □
nc -zv smpp.carrier.com 2775
```

□□□□□

- □□ DNS □□□□□□□□□ IP □□□□□□□□
- □□ ping □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□

□□□

- □□□□“□□□□”□“□□□□□□”
- Web UI□SMPP → □□□□□□ → □□ system_id □□□

□□□□□

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□

3. IP □□□□□□

□□□

- □□□□□□□
- □□□□□□□□□□ IP

□□□□□

- □□□□□□□□ IP□

```
curl ifconfig.me
```

- □□□□□□ IP □□□□□□
- □□ IP □□□□□□□□ IP□

4. □□□□

□□□

```
# □□□□□□□□
sudo iptables -L -n | grep 2775

# □□ UFW□Ubuntu/Debian□
sudo ufw status | grep 2775

# □□ firewalld□RHEL/CentOS□
sudo firewall-cmd --list-ports | grep 2775
```

□□□□□

```
# Ubuntu/Debian
sudo ufw allow out 2775/tcp

# RHEL/CentOS
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=2775/tcp
sudo firewall-cmd --reload
```

5. □□□□□/□□□□□

□□□□□□□□□ `bind_source_ip` □/□ `bind_source_port` □□□□□□ CONFIGURATION.md□□

□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- `bind_source_ip` □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□ `bind_source_port`

□□□□□

- □□ `bind_source_ip` □□□□□□`ip addr show`
- □□□ `bind_source_ip` □□□□□□——□□□□□□□□□ IP□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□ `SO_REUSEADDR` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `TIME_WAIT` □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□`sudo ss -ltnp | grep <port>`

□□□□□

□□□

- □□□□□□□□□□
- `smpp_disconnection_total` □□□□
- □□□□□□□□

□□□□□□□□□□

1. □□□□□

□□□

```
# □□□□
ping -c 100 smpp.carrier.com | grep loss

# □□□□□□□
netstat -s | grep -i error
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□ ISP
- □□□□□□/□□

2. □□□□□□

□□□

- □□□□“enquire_link timeout”
- □□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□ 30 □
- □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□ **TPS** □□

□□□

- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□

□□□□□

- □□ `tps_limit` □□

- □ TPS □□□□□□□□□□□ 70-80%
- □□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□

□□□

- □□□□□□□□
- `smpp_messages_sent_total` □□□
- □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

1. □□□ **dest_smsc** ���□

□□□

- Web UI → □□ → □□□□ `dest_smsc` □□
- □ SMPP → □□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□ `dest_smsc` □□□□

- □□□□□□□□□□□□ `dest_smsc`
- □□ `dest_smsc` □ NULL□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□

□□□

- Web UI → □□ → □□ `deliver_after` □□
- □□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□□□□□□ `deliver_after`
- □□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□

3. TPS □□□□

□□□

- □□□□□□
- □□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□ `tps_limit`
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ CONFIGURATION.md

4. □□□□□□□□

□□□

- □□□□
- □□□□□□

□□□□□

```
# □□□□
sudo systemctl restart omnimessage-smpp

# □□□□
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -f
```

5. □□□□□□□□□□□□

OmniMessage Core □□□□□□□□□□ `dest_smsc` □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

- `0x0000000B` - □□□□□□
- `0x00000001` - □□□□□□□
- `0x00000003` - □□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□(□□ E.164□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□

2. □□□□□□□□

□□□

- □□□□
- □□□□
- □□

□□□□□

- GSM-7□□□ 160 □□□
- UCS-2□□□ 70 □□□
- □□□□□□□□□
- □□□□□□□

3. □□□□□

□□□

- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□/□□□□

4. □□□□

□□□

- □□ `expires` □□□
- □□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□

Web UI □□

□□□□ Web □□□

□□□

- □□□□□□□□□ https://your-server:8087
- □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□

□□□

```
sudo systemctl status omnimessage-smpp
```

□□□□□

```
# □□□□□□□□□□
sudo systemctl start omnimessage-smpp

# □□□□□□□□□
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 50
```

2. □□□□□□□ 8087

□□□

```
sudo ufw status | grep 8087
# □
sudo firewall-cmd --list-ports | grep 8087
```

□��□□□

```
# Ubuntu/Debian
sudo ufw allow 8087/tcp

# RHEL/CentOS
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=8087/tcp
sudo firewall-cmd --reload
```

3. SSL □□□□

□□□

- □□□□□□□□□
- □□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□ SSL □□
- □□□□□□□□□□□□

```
ls -l /opt/omnimessage-smpp/priv/cert/
```

4. URL □□

□□□

- □□□□ HTTPS□□□□ HTTP□
- □□□□□□□□ IP/□□□
- □□□□ 8087

Web UI □□□□

□□□

- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□

□□□□□

1. □□□□□□□□
    - Ctrl+F5□□□□□□
    - □□□□□□□□ Cookie
2. □□□□□□□□□
    - □ F12
    - □□□□□□□□□ JavaScript □□
    - □□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□
    - □ Chrome□Firefox□Edge □□□
    - □□□□□□□□□

4. □□□□□□□□

```
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -f
```

□□□□

Prometheus □□□□□

□□□

- `curl http://localhost:4000/metrics` □□
- Prometheus □□□□□□
- □□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□

□□□

```
sudo systemctl status omnimessage-smpp
```

□□□□□

```
sudo systemctl start omnimessage-smpp
```

2. □□□□□□

□□□

```
# □□□□□
curl http://localhost:4000/metrics

# □□□□□
curl http://your-server-ip:4000/metrics
```

□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □ Prometheus □□□□□□□□□□□□□□ 4000

3. □□□□□□

□□□

- □□□ `/metrics`□□□□ `/prometheus` □ `/stats`□
- □□□ 4000□□□□ 8087□

□□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□

    - □□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□
    - □ Prometheus □□□□□□ `increase()` □ `rate()`

2. □□□□□□□□

    - □□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□
- □□□ Prometheus □□□□□□□□

□□□□

CPU □□□□

□□□

```
top -p $(pgrep -f omnimessage-smpp)
```

□□□□□□□

- □□□□□□□
- □□□□
- □□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□ TPS □□
- □□□□□ CPU□□□□□□□

□□□□□□

□□□

```
ps aux | grep omnimessage-smpp
```

□□□□□□

- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

□□□

- □□□□□□□□
- □□□□
- □□□□□

□□□

1. TPS □□ - □□□□□□
2. `queue_check_frequency` - □□□□
3. □□ API □□□□ - □□□□
4. □□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□ TPS
- □□ `queue_check_frequency` □□□□□
- □□□□ API
- □□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□

□□□

- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□“□□□□□”□“□□□□”

□□□

```
# □□ Elixir □□
/opt/omnimessage-smpp/bin/omnimessage-smpp eval "File.read!
('config/runtime.exs')"
```

□□□□□

- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□" vs '□
- □□□□□□□□□□
- □□□□ `import Config`

□□□□□

- □□□□□
- □□□□□□
- □□□□ Elixir □□□□□□□□□□

□□□□□

□□□

- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□

□□□□□

```
# □□□□□□□□□□
sudo systemctl restart omnimessage-smpp

# □□□□□□□
sudo systemctl status omnimessage-smpp

# □□□□□□□□□
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 50
```

□□□□

□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□□□

   ```
   # □□□□
   df -h

   # □□
   free -h

   # CPU □□
   uptime
   ```

2. □□□□□□□□

   ```
   sudo systemctl status omnimessage-smpp
   ```

3. □□□□□□□□□

   ```
   sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 200
   ```

4. □□□□□□□□

```
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

5. □□□□□□□□

   - □□□□□□□
   - □□ SSL □□□□□□□
   - □□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□

6. □□□□□□□□□□□□□□

```
# □□□□
sudo cp /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs.backup \
  /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs

# □□
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

7. □□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□ `cat /opt/omnimessage-smpp/VERSION`
2. □□□□□□□

```
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 200 > /tmp/smpp-logs.txt
```

3. □□□□□□□□□□

```
sudo cp /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs
/tmp/config.exs
# □□ /tmp/config.exs □□□□□□□□□□
```

4. □□□□□

```
curl http://localhost:4000/metrics > /tmp/metrics.txt
```

5. □□□□□

```
uname -a > /tmp/system-info.txt
free -h >> /tmp/system-info.txt
df -h >> /tmp/system-info.txt
```

□□□□

- □□□□□ support@omnitouch.com
- □□□ +61 XXXX XXXX (24/7)
- □□□ □□□□□□

□□□□

- **USAGE.md** - □□□□□□
- **CONFIGURATION.md** - □□□□
- **MONITORING.md** - □□□□□
- **README.md** - □□□□

□□□□

□□□□□□

□□□□□OmniMessage Core

□□□OmniMessage SMPP □□□□□□□ OmniMessage Core □□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□

- □□□□SMPP → □□□□
- □□□□□□□□□“□□□”□□□□
- □□□□□□□□□□

3. □□□□□□□

- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□

- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□

5. □□ **Prometheus** □□

- `curl http://localhost:4000/metrics`
- □□□ Grafana □□□
- □□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□

- □□□□□□> 2 □□□□□□
- □□□□□□□□> 5%□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□

□□□ MONITORING.md □□□□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□ OmniMessage Core □ SMPP □□□□□□□□□□

- **`dest_smsc`** - □□□□□□□□ □□□□□□□□ OmniMessage □□□□□□□□`dest_smsc: "vodafone_uk"`□□□□□□□ `vodafone_uk` □□□□□□□□□□□□□ SMPP `submit_sm` □□□
- **`source_smsc`** - □□□□□□□□ □□□□□□□□ OmniMessage □□□□□□□□`source_smsc: "partner_acme"`□□□□□□□ SMPP `deliver_sm` □□□□□□□□□□ `partner_acme` □□□□ □□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□ `submit_sm` PDU□□□□□□□□□□□□ ESME□□□□□□□□□□ `deliver_sm` PDU □□□□□□□□□□□□□□ ESME □ SMSC□□

□□□□

□□□□□□□ OmniMessage Core □□□□□□□□□□□□ SMPP □□□□□□□□□□□

- □□□□□□□ `smsc_name` □□□□□□□□□□"smpp_gateway"□□□□□□□`SMSC_NAME`□
- □□□□ 60 □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 90 □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `dest_smsc`□
  - □□□□□□□□□□□□□□ `queue` □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `queue` □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ OmniMessage Core □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□ "frontend_register" □□
2. `smsc_name` □□□ OmniMessage □□□□□
3. □ OmniMessage Core □□□□□□`api_base_url`□

□□ SMPP □□

□□□□ SMPP □□□

SMPP □□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□

□□ 1□Web UI □ OAM API□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□SMPP → □□□□□□ / □□□□□□□□□□□ OAM API □□ `/api/smpp/client_peers` □ `/api/smpp/server_peers`
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□
  - □□ SMPP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□ Elixir □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□Web UI □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ CONFIGURATION.md □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□ **ESME**□□□□□

□□□□□□□□□□□□

- SMPP □□□□□□/IP
- □□□□□□□ 2775□
- □□ ID□□□□□
- □□
- □□□□□□□□□□□□
- TPS □□

□□□□□□□□□

□□ **A**□□ **Web UI**□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□□□
   - □□ Web UI□`https://your-server:8087`
   - □□□□SMPP → □□□□□□
2. □□□□□□□
   - □□“□□□□□□□□□”
   - □□□□

- □□□ `vodafone_uk`□□□□□□□□
- □□□ `smpp.vodafone.co.uk`
- □□□ `2775`
- □□ **ID**□ `your_username`
- □□□ `your_password`
- □□□□□ `Transceiver`
- **TPS** □□□ `100`
- □□□□□□□□ `1000`

◦ □□“□□”

3. □□□□□□□□

◦ □□□□□□□□□□
◦ □□□□SMPP → □□□□
◦ □□□□ 10-30 □□□□□“□□□”□□□□
◦ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□

◦ □□□□□□□□□□
◦ □□□□□□□□ `dest_smsc` □□□□□□□□
◦ □□□□□□□□□□□
◦ □□□□□□

□□ **B**□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□

```
sudo nano /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs
```

2. □□□□□□□□□□□□

```
config :omnimessage_smpp, :binds, [
  # □□□□...

  # □□□□□
  %{
    name: "vodafone_uk",
    mode: :client,
    bind_type: :transceiver,
    host: "smpp.vodafone.co.uk",
    port: 2775,
    system_id: "your_username",
    password: "your_password",
    tps_limit: 100,
    queue_check_frequency: 1000,

    # □□□□□□□□□□□□□□□ IP/□□□□□□□□□□□□
    bind_source_ip: "10.20.30.40",
    bind_source_port: 5000,

    # □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
    queue: "vodafone_uk"
  }
]
```

□□□ CONFIGURATION.md ��□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `bind_source_ip`□ `bind_source_port` □ `queue`□

3. □□□□□□□□

```
# □□□□□□□ nano □□ Ctrl+X, Y, Enter□

# □□□□□
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

4. □□□□□□

   - □□□□□SMPP → □□□□□
   - □□□□□□
   - □□□□□“□□□”□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□

5. □□□□□□□

   - □□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□`dest_smsc` □□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□ **SMSC**□□□□□□□□□□□□□□□ **ESME**□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□

   - □□□□□□□□ ID□`partner_name`
   - □□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□□

   - □□□□□□□ IP □□
   - □□□□□□□□□ TPS □□□
   - □□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□ **A□□□ Web UI□□□□**

□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□□□□□
    - □□ Web UI□`https://your-server:8087`
    - □□□□SMPP → □□□□□□
2. □□□□□□□□□□□□
    - □□“□□□□□□□□□□”
    - □□□□□
        - □□□`partner_acme`□□□□□□□
        - □□ **ID**□`acme_corp`
        - □□□`secure_password_123`
        - □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
        - **IP** □□□□`203.0.113.0/24`□□□□□□□□□
        - **TPS** □□□`50`
        - □□□□□□□`1000`
    - □□“□□”
3. □□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□

4. □□□□□□□□□□□□

- □□ IP □□
- □□□：`2775`
- □□ ID：`acme_corp`
- □□□：`secure_password_123`
- □□□□□□□□□

5. □□□□□□□□□□

- □□□□：SMPP → □□□□
- □□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□ IP □□□□□□□□

□□ **B**□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□

```
sudo nano /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs
```

2. □□□□□□□□□□□□□□□

```
# □□□ server_binds □□
config :omnimessage_smpp, :server_binds, [
  # □□□□□□□□...

  # □□□□□□□□□
  %{
    name: "partner_acme",
    system_id: "acme_corp",
    password: "secure_password_123",
    allowed_bind_types: [:transmitter, :receiver,
:transceiver],
    ip_whitelist: ["203.0.113.0/24"],
    tps_limit: 50,
    queue_check_frequency: 1000
  }
]

# □□□□□□□□□□□□□□□□
config :omnimessage_smpp, :listen, %{
  host: "0.0.0.0",
  port: 2775,
  max_connections: 100
}
```

3. □□□□□□□□

```
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

4. □□□□□□□□□□

- □□ IP □□
- □□□`2775`
- □□ ID□`acme_corp`
- □□□`secure_password_123`
- □□□□□□□□

5. □□□□□□□□□

- □□□□SMPP → □□□□

- □□□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□ IP □□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□TPS □□□□□□□IP □□□□□

□□□□□□□□□

□□ **A**□□ **Web UI**□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□

   - □□ Web UI□`https://your-server:8087`
   - □□□□□□□□□SMPP → □□□□□□
   - □□□□□□□□□SMPP → □□□□□□

2. □□□□□□

   - □□□□□□□□□
   - □□“□□”□□
   - □□□□□□□
     - □□□□□TPS □□□□□□IP □□□□□□/□□
   - □□“□□”

3. □□□□□□□

   - □□□□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□
   - □□□SMPP → □□□□□□

4. □□□□

   - □□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□

□□ **B**□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□

```
sudo nano /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs
```

2. □□□□□□□□

- □ `:binds` □ `:server_binds` □□□□□□□□
- □□□□□□□□
  - □□□□□□TPS □□□□□□□IP □□□□□□□/□□
- □□□

```
%{
  name: "vodafone_uk",
  # ... □□□□
  tps_limit: 150,  # □ 100 □□
  password: "new_password"  # □□□□
}
```

3. □□□□□□□□□

```
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

4. □□□□□

- □□□□SMPP → □□□□
- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□

□□□□

□□□□□□□□ SMPP □□

□□□

1. □□□□□□□
    - □□□□□□/□□□□□
    - □□□□□□□
2. □□ **Web UI** □□□□□
    - □□□□□SMPP → □□□□
    - □□□□
    - □□“□□□□”
    - □□□□
3. □□□□□
    - □□□□□SMPP → □□□/□□□□□□
    - □□□□
    - □□“□□”
    - □□□□
4. □□□□□
    - □□□□□□□ - □□□□□
    - □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□
3. □□“□□”
4. □□□□“□□”□□□
5. □□“□□”

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□TCP □□□□□□□□□□□□□□□□ `unbind` □□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□□□□□ SMPP `enquire_link` PDU □□□□□□□□□□

- □□□□□60 □□□□□□ `enquire_link_interval` □□□□□□□□□
- □□□□□ `enquire_link_interval: 0`□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□ `enquire_link`□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ Prometheus □□ `smpp_enquire_link_sent_total` □ `smpp_enquire_link_received_total` □□□

TPS □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□ `tps_limit`□

- □□□□□ 1 □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□ 100 □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. `tps_limit` □□□□□□□□□□□□□□□□□
2. `queue_check_frequency` □□□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□

□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□

    - □□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□

    - □□□□□
    - □□□
        - □□□□
        - □□□□
        - □□ SMSC (`dest_smsc`)
        - □□□□
        - □□

3. □□□□□□□

    - □□□□□□□
    - □□□□□□□ SMSC □□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□
    - □□□□SMPP → □□□□
    - □□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□ □□□□
2. □□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□
    - □□ `dest_smsc` □□□□□□□□□□□□
    - □□ `deliver_after` □□□□□□□□□□
3. □□□□□□□□
    - □□□ = □□□□
    - □□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□□

□□□□□DLR□□□

□□□□□□DLR□□□□□□□□□□□□□□□□ SMPP □□□□□□□□□ `deliver_receipts: true` □□□□□□□ DLR □□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□ `cache_enabled: false`□□□□□□□□□□□□ ID□□ ID □□□ ID □□□□□□□□□□□□□

□□□□	□□ `stat`	□□
`delivered`	`DELIVRD`	□□□□□□□□□
`expired`	`EXPIRED`	□□□□□□□□□□□□□
`dropped`	`UNDELIV`	□□□□□□□□□
`rejected`	`REJECTD`	□□□□□□□□
`balance_rejected`	`REJECTD`	□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□

- □□□□SMPP → □□□/□□□□□□□
- □□ system_id □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□

- □□□□SMPP → □□□□
- □□□□□□□□
- □□“□□□□”□□
- □□ 10-30 □
- □□□□□□□□□□“□□□”
- □□□□□□□□□□“□□”□□□

5. □□□□□□□□□□

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□ TROUBLESHOOTING.md

□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- □□□/□□□□□□
- IP □□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□/□□

□□□

1. □□□□□□
    - □□□□SMPP → □□□□□□□
    - □□□□ system_id □□□
    - □□□□□□□
2. □□ **IP** □□□□
    - □□□□□□□ IP □□□□
    - □□□□□□□□ IP □□□
3. □□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□□
4. □□□□□
    - □□□□□□□□□□□ Web UI □□□
    - □□“□□□□”□□□□□□□□

□□□□□

□□ Prometheus □□

□□□□□

```
curl http://localhost:4000/metrics | grep smpp_connection_status
```

□□□□□

```
smpp_connection_status{bind_name="vodafone_uk",...} 1
smpp_connection_status{bind_name="att_us",...} 1
```

□□□□□ `1`□□□□□□

□□□

□□□□□□□

1. □□ Web UI → SMPP → □□□
2. □□□□□□□□
3. □□□□□□□□
4. □□□□□□□□□□□□□□□
5. □□□ TROUBLESHOOTING.md

□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□
2. □□□□□□□□□
3. □□□□□□□□□□□□
4. □□□□□□□□□

□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□
2. □□ `dest_smsc` □□□□□□

3. □□ TPS □□□□□□□□□
4. □□ `queue_check_frequency` □□

□□□□

□□□□

□□□□□□

1. □□□□□□
   - □□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□
   - □□□□□□□□
2. □□□□□□
   - □□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□
3. □□□□□□
   - □□□□□ SMPP □□
   - □□□□□□□□
   - □□ IP □□□□□□□□□
4. □□□□□□
   - □□□□□□□□□□□
   - □□□□ TPS □□□□
   - □□□□□

□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□
- □□□□□□□
- □□□□□□□□

□□□

```
# □□□□□□□
sudo systemctl status omnimessage-smpp

# □□□□
sudo systemctl restart omnimessage-smpp

# □□□□
sudo systemctl status omnimessage-smpp

# □□□□
sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 50
```

□□ **Web UI** □□□

1. □□□□□□□□□□□ 30-60 □□□□□□□
2. □□□□SMPP → □□□□
3. □□□□□□□□□□1-2 □□□
4. □□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

```
# □□□□
sudo cp /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs \
  /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs.backup.$(date +%Y%m%d)

# □□□□
sudo tar -czf /tmp/smpp-certs-$(date +%Y%m%d).tar.gz \
  /opt/omnimessage-smpp/priv/cert/
```

□□□□□□□□□

```
# □□□□
sudo cp /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs.backup.YYYYMMDD \
  /opt/omnimessage-smpp/config/runtime.exs

# □□□□
sudo systemctl restart omnimessage-smpp
```

□□□□

□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□

   ```
   sudo systemctl status omnimessage-smpp
   ```

2. □□□□□□□□□□□□□□□

   ```
   sudo systemctl start omnimessage-smpp
   ```

3. □□□□□□□□□□□□□□□

   ```
   sudo journalctl -u omnimessage-smpp -n 100
   ```

4. □□□□□□□□

   - □□□□□□□□□
   - □□ SSL □□□□□□□
   - □□□□□□□□`df -h`
   - □□□□□□`free -h`

5. □□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□□□□□□□
    - □□□□SMPP → □□□□
    - □□□□□□□□□
    - □□“□□□□”
2. □□□□□
    - □□□□□□□
    - □□□□□□□
    - □□□□□□
3. □□□□□
    - □□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□
    - □□□□□□
4. □□□□□□□

    - □□□□□□
    - □□□□
    - □□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□□

1. □□ **TPS** □□□
    - □□□□SMPP → □□□□
    - □□□□□□□□□□
    - □□□□□□□□□ TPS □□

2. □□□□□□□□□□

   - □□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□

3. □□□□□□□

   - □□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□

   - □□□□□□□□□□□□□
   - □□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□□□

- [ ] □□□□ SMPP □□□□□□□□
- [ ] □□□□□□□□□□□□□□□
- [ ] □□□□□□□□□□□□□
- [ ] □□ Prometheus/Grafana □□□
- [ ] □□□□□□□□ > 98%

□□□□

- [ ] □□□□□□□
- [ ] □□□□□□□
- [ ] □□□□□□□□□
- [ ] □□□□□□□□□
- [ ] □□□□□□□□

□□□□

- [ ] □□□□
- [ ] □□□□□□□
- [ ] □□□□□□□□□
- [ ] □□□□□□ TPS □□
- [ ] □□□□□□□

□□□□

- **CONFIGURATION.md** - □□□□□□□□
- **SOURCE_ADDRESS_WHITELIST.md** - □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- **MONITORING.md** - □□ Prometheus □□
- **TROUBLESHOOTING.md** - □□□□□□□
- **README.md** - □□□□
